

SQL Server 2005 Enterprise Edition Versão *trial*

Download da versão *trial*:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6931fa7f-c094-49a2-a050-2d07993566ec&DisplayLang=en>

Download do SP2:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D07219B2-1E23-49C8-8F0C-63FA18F26D3A&displaylang=en>

Laboratórios virtuais:

<http://technet.microsoft.com/en-us/bb499681.aspx>

Referências:

<http://www.exforsys.com/tutorials/sql-server-2005/sql-server-2005-installation.html>

<http://www.microsoft.com/brasil/servidores/sql/2005/default.msp>

SQL Server 2005 (Disc 1 of 2)

Start

Prepare

- Review hardware and software requirements
- Read the release notes
- Install SQL Server Upgrade Advisor

Install

- [Server components, tools, Books Online, and samples](#)
- Run the SQL Native Client Installation Wizard

Other Information

- Browse this CD
- Visit the SQL Server website
- Read the SQL Server license agreement


Exit

Microsoft
SQL Server 2005
Evaluation Edition


Windows Server 2003, Enterprise Edition
Evaluation copy. Build 3790 (Service Pack 2)

Start | Microsoft SQL Server ... | 19:55


Tela inicial. Clique na segunda opção abaixo de "Install".




Leia a licença, marque a caixa de aceitação e clique em “Next”.




Tela exibindo os pré-requisitos que serão instalados. Clique em “Install”.




Aguarde enquanto os pré-requisitos são instalados.




Tela exibida após a instalação dos pré-requisitos. Clique em “Next”.




Tela inicial de instalação. Clique em “Next”.




Tela exibindo verificação de alguns pré-requisitos. Os avisos exibidos acima podem ser ignorados. Clique em “Next”.




Dados usados na instalação do Windows. Altere apenas se necessário e clique em “Next”.




Selecione os itens marcados e clique em “Advanced”.




Marque a opção selecionada e clique em "Next".




Clique em "Next".




Marque a opção selecionada e clique em “Next”.




Selecione o modo “Mixed”, preencha a senha do usuário “sa” e clique em “Next”.




Clique em "Next".




Clique em "Next".




Tela exibindo os componentes que serão instalados. Clique em "Install".




Aguarde enquanto os componentes são instalados.



Dependendo dos componentes seleccionados, será solicitado o segundo CD. Insira-o o clique em "OK".



Clique em "Next".



Clique em “Finish”.

Nota: Para ativar o acesso via rede pelo protocolo TCP/IP, siga o seguinte caminho: Start → Programs → Microsoft SQL Server 2005 → Configuration Tools → SQL Server Configuration Manager → Lado esquerdo → SQL Server 2005 Network Configuration → Protocols for MSSQLSERVER → Lado direito:TCP/IP → Botão direito → Enable → Lado esquerdo → SQL Server 2005 Services → Lado direito → SQL Server -> Botão direito → Restart

Nota: Para liberar acesso no firewall do Windows, siga o seguinte caminho: Start → Settings → Control Panel → Windows Firewall → Exceptions → Add Port → Preencha “Name” (SQL Server) e “Port” (1433) → “TCP” marcado → OK → OK